

### Kapitola 3: TIMETABLE A AVAILABILITA

#### 3.1. Timetable (letový řád)

Na Timetable jsou zobrazeny lety bez ohledu na to, zda-li jsou na nich volná místa či nikoliv.

**TTPRGNYC** (timetable na dnešní datum)

**TT10JULPRGNYC** (timetable na vybrané datum)

**TTPRGNYC/OK** (timetable se specifikací dopravce)

Příklad: **TTPRGNYC**

platnost od...do		místo odletu	místo příletu	typ letadla	typ zobrazení availability dopravce
23DEC01-19JAN02	MTWTFSS	PRAGUE	/NEW YORK CIT		
27DEC	. . . . 4567	PRG	JFK	1230 1545	@DL7301 310*C
	. . . . 4 .67	PRG	JFK	1230 1545	OK 50 313 B
07JAN	1 . . . . .	PRG	JFK	1230 1545	OK 50 313 B
29DEC 06JAN	. 2 . 4 . 67	PRG	JFK	1230 1545	@DL7301 310*C
07JAN	1 . . 4 . 67	PRG	JFK	1230 1545	@DL7301 310*C
01JAN 01JAN	. 2 . . . . .	PRG	JFK	1230 1545	OK 50 313 B

dny v týdnu určující, kdy lety operují  
 kódy odletového a příletového letiště  
 čas odletu čas příletu  
 označení společné linky  
 číslo letu  
 kód dopravce

Vstupem **A** se zobrazený timetable změní na availability (zpětně lze availability změnit na timetable vstupem **TT**)

Vstupy na timetable lze najít na **H/TIMETABLE**

### 3.2. Zobrazování availability

Availability zobrazuje aktuální stav volných míst v jednotlivých knihovacích třídách v letadle.

**Galileo availability:**

**A20SEPPRGHAM** zobrazí obecnou (Galileo) availability:

požadovaný den a datum	místo odletu	místo příletu	vyhledávání od....do	indikátor Galileo availability	typ zobrazení availability dopravce
FRI 20SEP02	PRAGUE	/HAMBURG	20/0000 20/2359	G*GAL	
1	PRG HAM	0725 0900	OK 542 CA DA ZA YA MA BA TA LA QA VA#	AT4 B	
2	PRG HAM	1710 1840	OK 544 CA DA ZA YA MA BA TA LA QA VA#	AT4 B	
3	PRG MUC	0910 1000	@LH3233 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9	DH4*B	
4	HAM	1035 1150	LH 921 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S0	32S*B	
5	PRG MUC	0910 1000	@OK4554 CA DA YA MA BA TA LA QA VA	DH4 B	
6	HAM	1035 1150	LH 921 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S0	32S*B	
7	PRG MUC	1710 1800	@LH3225 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9	DH4*B	
8	HAM	1840 1955	LH 821 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q0 V0 WC S0	32S*B	
A*.					

knihovací třídy a jejich availability

číslo řádky

kód odletového letiště

kód příletového letiště

čas odletu

čas příletu

číslo letu

kód dopravce

označení společné linky

označení typu letadla

Pomocí tabulátoru se lze dostat za A\*, odentrováním se zobrazí další lety.

Typ zobrazení availability dopravce:

Označení	Název	Druh availability	Převedení availability na číselnou	Poznámka
<b>C</b>	<b>Carrier Specific Availability</b>	číselná		např. BA
<b>B</b>	<b>Both (Carrier Specific + Last Seat Availability)</b>	písmenná	<b>A*ZZ AL1</b>	např. OK
<b>L</b>	<b>Last Seat Availability</b>	písmenná	<b>AL1</b> (kde 1 je číslo řádky)	velmi málo dopravců využívá tento způsob zobrazení
<b>N</b>	<b>Non Participant</b>			pouze pro informaci, dopravce nelze knihovat

Typ zobrazení souvisí s dohodou, jakou dopravce s Galileem uzavřel.

Zobrazení availability:

a) pomocí písmen

- A** – available (volná místa)
- R** – on request (na vyžádání)
- L** – waitlist only (pouze na čekačku)
- C** – waitlist closed (třída uzavřena)
- X** – cancelled (zrušený let či knihovací třída)

b) pomocí čísel

- 1-9** – available (volná místa)
- 0** - on request/waitlist (na vyžádání nebo na čekačku)
- C** - waitlist closed (třída uzavřena)
- X** - cancelled (zrušený let či knihovací třída)

Je-li availability dopravce zobrazována pomocí písmen:

### A10SEPLON

```
TUE 10SEP02 PRAGUE /LONDON AREA 10/0000 10/2359 G*GAL
1 PRG STN 0725 0815 OK 654 CA DA ZA YA MA BA TA LA QA VA#735 B
2 PRG LHR 0850 1005 BA 853 C9 D9 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V9 N6#752*C
3 PRG LHR 1220 1320 BA 855 C9 D9 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V9 N5# 767*C
4 PRG LHR 1250 1350 OK 650 CA DA ZA YA MA BA TA LA QA VA#734 B
5 PRG LHR 1900 2010 BA 857 C9 D9 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V9 N5#752*C
6 PRG LHR 1905 2005 OK 652 CA DA ZA YA MA BA TA LA QA VA#734 B
7 PRG AMS 0735 0900 OK 616 CA DA ZA YA MA BA TA LA QA VA#734 B
8 STN 0940 0940 UK2003 Y7 S7 B7 M7 H7 Q7 V7 K7 L7 T0 100 C
```

Ize ji převést na číselnou vstupem: **AL1**

```
TUE 10SEP02 PRAGUE /LONDON AREA 10/0000 10/2359 G*GAL
1 PRG STN 0725 0815 OK 654 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#735 B
```

nebo převést Galileo availability na Carrier specific availability vstupem:

**A\*OK:**

```
TUE 10SEP02 PRAGUE /LONDON AREA *OK
NO MORE LATER FLTS 10SEP PRG LON
1 PRG STN 0725 0815 OK 654 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#735 B
2 PRG LHR 1250 1350 OK 650 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#734 B
3 PRG LHR 1905 2005 OK 652 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#734 B
```

Availability zobrazená vstupem A.....\*ZZ (kde ZZ je kód dopravce) se nazývá Carrier specific.

V případě, kdy dopravce nemá s Galileem uzavřenu dohodu o typu zobrazování availability, nelze písmennou availability tohoto dopravce převést na číselnou.

Příklad:

### A13JUNBEG

```
THU 13JUN02 PRAGUE /BELGRADE 13/0000 13/2359 G*GAL
1 PRG BEG 1135 1335 JU 171 YA MA HA SA QA AT7
```

**AL1**

```
ENTRY CANCELLED - NO LAST SEAT CAPABILITY FOR JU
```

**A\*JU**

NO CARRIER SPECIFIC CAPABILITY FOR JU

Lety na availabilitě jsou řazeny následovně:

1. přímé non-stop lety
2. přímé lety se zastávkou (např. za účelem tankování paliva)
3. lety s přestupem

Přímý let – let je operován pod stejným číslem z místa odletu až do konečné destinace. Přímý let může být non-stop (bez jakékoliv zastávky) nebo se zastávkou (většinou technického rázu, např. tankování paliva).

Let s přestupem – během cesty z místa odletu do konečné destinace dojde ke změně letadla nebo čísla letu. Místo, kde ke změně dojde se nazývá transférový, příp. transitní bod.

Transfěr mezi lety jednoho dopravce se nazývá „on-line transfer“.

Transfěr mezi lety různých dopravců se nazývá „interline transfer“.

Příklad:

**A20JULMANMAD**

```
SAT 20JUL02   MANCHESTER /MADRID   20/0000 20/2359   G*GAL
1 MAN MAD 0915 1245 BA1640 C9 D9 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V9 NC# 737*C
2 MAN LHR 1230 1325 BA1393 C9 D9 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V9 NC# 320*C
3   MAD 1410 1730 BA 460  C9 D9 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V9 N6# 757*C
4 MAN BCN 1225 1535 IB6911 CA DA YA BA HA KA MA LA SA QA#320 B
5   MAD 1630 1740 IB3971  CA DA YA BA HA KA MA LA SA QA#M87 B
6 MAN LHR 0930 1025 BA1389 C9 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V9 NC QC# 320*C
7   MAD 1135 1450 IB3163  CA DA YA BA HA KA MA LA SA QA# 752 B
```

Let BA1640 (řádek 1) je direct nonstop let.

Lety BA 1393 + BA 460 (řádky 2+3) jsou on-line transfer lety.

Lety BA 1389 + IB 3163 (řádky 6+7) jsou interline transfer lety.

## A20JUNPRGLAS\*AA

```
THU 20JUN02 PRAGUE /LAS VEGAS *AA
1 PRG FRA 0700 0805 OK 534 C0 D0 Z0 Y0 M0 B0 T0 L0 Q0 V0#734 B
2 1LAS 1030 1702 AA 71 F4 J4 Y7 V7 B7 K7 S7 N7 Q7 O7#CHG*C
3 PRG YYZ 1300 1600 OK 102 C0 D0 Z0 Y0 M0 B0 T0 L0 Q0 V0#313 B
4 1LAS 1734 2130 AA1399 J4 Y7 B7 K7 Q7 L7 S7 V7 O5 N2 S80*C
```

1LAS znamená, že na letu AA1399 z FRA do LAS je jedna zastávka.

### Indikátor dne příletu

```
TUE 12MAR02 NEW YORK CIT/PRAGUE 12/0000 12/2359 G*GAL
1 JFK CDG 12/2255#1150 AF 9 P9 F2 A2 J9 C9 D9 Z4 O2 Y9# 777*C
2 PRG 13/1250 1430 @AF4904 CC DC S9 Y9 K9 M9 H9 Q9 T9# 737*C
3 JFK CDG 12/2255#1150 @DL8271 F0 Y0 B0 M0 H0 Q0 K0 L0 777*C
4 PRG 13/1250 1430 @DL7285 CA DA IA YA BA MA HA QA KA#737*C
5 JFK AMS 12/1835#0740 @NW8642 J4 C4 Z4 Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 74M*C
6 PRG 13/0850 1020 @NW8221 Y4 B4 M0 H0 Q0 V0 74M*C
7 JFK AMS 12/1835#0740 KL 642 J7 C7 Z7 S7 B7 M7 H7 Q7 V7 74M*C
PRG 13/0850 1020 @KL1351 Y7 S7 B7 M7 H7 Q7 K0 LC V7# 74M*C
```

# před časovým údajem příletu označuje přílet následující den po odletu

```
TUE 12MAR02 AUCKLAND /LOS ANGELES 12/0000 12/2359 G*GAL
1 AKL LAX 2045 1135 UA 842 F9 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9# 744*C
2 SNA 1310 1343 @UA5298 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S0 T9 K9# EM2*C
3 AKL LAX 2045 1135 UA 842 F9 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9# 744*C
4 ONT 1315 1353 @UA5118 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S0 T9 K9# EM2*C
5 AKL RAR 1830-2320 @UA4376 C4 D0 Y7 B7 M7 H0 Q0 V0 W0 S0# 763*C
6 LAX 0045 1215 @UA4396 C0 D0 Y7 B7 M7 H0 Q0 V0 W0 S0# 763*C
7 AKL RAR 1830-2320 NZ 54 CA DL YA BA MA HA QA VL WC TL#763 C
8 LAX 0045 1215 @UA4396 C0 D0 Y7 B7 M7 H0 Q0 V0 W0 S0# 763*C
```

- před časovým údajem příletu označuje přílet předchozí den

### Změna letiště při přestupu:

```
TUE 03SEP02 LOS ANGELES /PRAGUE 03/0900 03/2359 G*GAL
1 LAX EWR 03/1100 1918 CO 38 A9 D9 F9 Y9 H9 K9 B9 V9 Q9# 757*C
2-JFK LHR 03/2230#1030 BA 116 F6 J9 D9 W9 Y9 H9 K9 M9 L9# 744*C
3 PRG 04/1450 1740 OK 651 CA DA ZA YA MA BA TA LA QA#734 B
4 LAX EWR 03/1100 1918 CO 38 A9 D9 F9 Y9 H9 K9 B9 V9 Q9# 757*C
5 LHR 03/2100#0910 BA 188 F9 J9 D9 W9 Y9 H9 K9 M9 L9# 777*C
1. PRG 04/1450 1740 OK 651 CA DA ZA YA MA BA TA LA QA#734 B
```

Let CO 38 (segment 1) přistává v New Yorku na letišti EWR, let BA 116 (segment 2) odlétá z New Yorku z letišti JFK.

### Carrier specific availability:

Carrier specific availability zobrazuje availability přímo ze systému vybrané letecké společnosti.

Příklad:

### A25JANAMS\*OK

```
FRI 25JAN02 PRAGUE /AMSTERDAM *OK
1 PRG AMS 0735 0900 OK 616 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#734 B
2 PRG AMS 1110 1255 @OK4626 Y4 M4 B4 T4 L4 Q4 V4 F70 B
3 PRG AMS 1335 1500 OK 622 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#735 B
4 PRG AMS 1710 1835 OK 618 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#734 B
AM*OK .
```

Carrier specific display zobrazuje pouze lety vybraného dopravce.

Lety by měly být knihovány z Carrier specific availability.

Příklady vstupů:

- ALON** - dnešní availability Praha-Londýn (zobrazí availability na všechna letišti v Londýně)
- A12SEPLON** - availability na 12.září Praha-Londýn
- A12SEPLONNYC** - availability na 12.září Londýn-New York
- A12SEPLONNYC\*BA** - availability na 12.září Londýn-New York – „carrier specific display“ dopravce BA
- A12SEPPRGNYC/OK/BA** - availability na 12.září Praha-New York – preferování dopravci OK, BA
- A12SEPPRGBKK/BA./QF** - availability na 12.září Praha-Bangkok – první úsek letěný s BA, druhý úsek s QF
- A12SEPPRGNYC.LHR** - availability na 12.září Praha-New York – s přestupem v LHR
- A20AUGPRGAMS.1800** - availability na 20.srpna Praha-Amsterdam – čas odletu okolo 18.hodiny
- A.FRAMSJFK** - availability na nejbližší pátek Amsterdam-New York (MO-pondělí, TU-úterý, WE-středa, TH-čtvrtek, FR-pátek, SA-sobota, SU-neděle)
- A10SEPZRHMIA.E** - availability na 10.září večer (E-večer, M-ráno, N-poledne)

**AF15SEPFRANYC@1Q.D/LH** - vstup začínající AF.... vyhledá první volný let. V tomto případě: první volný přímý let (.D) od 15.září z FRA do NYC pro jednoho cestujícího ve třídě Q (@1Q) s dopravcem LH.

```
SUN 15SEP02 FRANKFURT /NEW YORK CIT 15/0000 17/2359 F*GAL
1 FRA JFK 15/1045 1315 LH 400 F8 A8 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9#340*B
2 FRA EWR 15/1320 1535 LH 402 F9 A9 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9#747*B
3 FRA JFK 15/1715 1925 LH 404 F9 A8 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9#747*B
4 FRA JFK 16/1045 1315 LH 400 F8 A8 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q5#340*B
5 FRA EWR 16/1320 1535 LH 402 F9 A9 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9#747*B
6 FRA JFK 16/1715 1925 LH 404 F9 A9 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9#747*B
7 FRA JFK 17/1045 1315 LH 400 F8 A4 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9#340*B
8 FRA EWR 17/1320 1535 LH 402 F9 A9 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9#747*B
```

Vstupy lze kombinovat

Příklad:

**A03SEPLAXPRG/CO.NYC/BA.LON/OK.1100**

```
TUE 03SEP02 LOS ANGELES /PRAGUE 03/0900 03/2359 G*GAL
1 LAX EWR 03/1100 1918 CO 38 A9 D9 F9 Y9 H9 K9 B9 V9 Q9# 757*C
2-JFK LHR 03/2230#1030 BA 116 F6 J9 D9 W9 Y9 H9 K9 M9 L9# 744*C
3 PRG 04/1450 1740 OK 651 CA DA ZA YA MA BA TA LA QA#734 B
4 LAX EWR 03/1100 1918 CO 38 A9 D9 F9 Y9 H9 K9 B9 V9 Q9# 757*C
5 LHR 03/2100#0910 BA 188 F9 J9 D9 W9 Y9 H9 K9 M9 L9# 777*C
6 PRG 04/1450 1740 OK 651 CA DA ZA YA MA BA TA LA QA#734 B
```

CO je preferovaný dopravce pro první úsek LAX-NYC, BA je preferovaný dopravce pro druhý úsek NYC-LON a OK je preferovaný dopravce pro úsek LON-PRG, čas odletu okolo 11.hodiny.

Vstupy, které lze použít po zobrazení availability:

**A.MO** - availability na první pondělí po předchozím vstupu (A.MO\*KL – pouze lety KL)

**A#** - availability na další den po předchozím vstupu (A#\*BA – pouze lety BA)

**A#10** - availability 10 dní po předchozím vstupu (A#10\*OK – pouze lety OK)

**A-** - availability na předchozí den (A-\*SR – pouze lety SR)

**A-7** - availability 7 dní zpět (A-7\*AF – pouze lety AF)

**TT** - změni zobrazení availability v zobrazení timetablu (vstup: A vrátí availability)

**FDA** - změni zobrazení availability ve Fare Display (vstup: A vrátí availability)

**AJ** - seřadí spojení dle délky letu (AJ\*OK – pouze lety OK)

**AR25NOV** - zpáteční availability na vybrané datum (nejprve nutno zobrazit availability do vybrané destinace, teprve poté lze zobrazit tímto vstupem availability zpáteční)

AR25NOV\*LH – pouze lety LH

**A/SK** - obnovení availability se specifikací vybraného dopravce

**A25JUN** - obnovení availability na jiné datum (A25JUN\*LO – pouze lety LO)

Další vstupy lze najít na **H/AVAILABILITY**

### 3.3. Zobrazení detailů o letu z availability

Příklad:

```
FRI 15MAR02 PRAGUE /LONDON AREA *OK
NO MORE LATER FLTS 15MAR PRG LON
1 PRG STN 0725 0815 OK 654 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#735 B
2 PRG STN 1150 1240 OK 658 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#735 B
3 PRG LHR 1250 1350 OK 650 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#734 B
4 PRG LHR 1905 2005 OK 652 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#734 B
```

Detaily lze zobrazit vstupem:

**TTL3**, kde 3 je číslo řádku

```
OK 650 FRIDAY 15 MAR 02
-----
BRD TIME T/D/I OFF TIME T/D/I FLY/GROUND EQP
PRG 1250 I LHR 1350 2 I 2:00 734
-----
TOTAL FLYING TIME PRG - LHR 2:00
-----
CLASSES
PRG-LHR C D Z Y M B T L Q V E
```

Vysvětlivky:

<b>BRD</b>	kód místa odletu
<b>TIME</b>	čas odletu
<b>T</b>	odletový terminál
<b>D/I</b>	domestic/international
<b>OFF</b>	kód místa přiletu
<b>TIME</b>	čas přiletu

<b>T</b>	příletový terminál
<b>D/I</b>	domestic/international
<b>FLY/GROUND</b>	doba letu/doba strávená na zemi
<b>EQP</b>	kód letadla

### 3.4. Zobrazení dalších knihovacích tříd

```
FRI 15MAR02 PRAGUE /LONDON AREA *OK
NO MORE LATER FLTS 15MAR PRG LON
1 PRG STN 0725 0815 OK 654 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#735 B
2 PRG STN 1150 1240 OK 658 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#735 B
3 PRG LHR 1250 1350 OK 650 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#734 B
4 PRG LHR 1905 2005 OK 652 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4#734 B
```

na availabilitě se zobrazí maximálně 10 knihovacích tříd pro každý let. Existují-li další knihovací třídy (# na konci řádku specifikuje, že existuje více knihovacích tříd), tyto lze zobrazit vstupem:

**A@#2**, kde 2 je číslo řádky

```
FRI 15MAR02 PRAGUE /LONDON AREA *OK
2 PRG STN 1150 1240 OK 658 C2 D2 Z4 Y4 M4 B4 T4 E4 L4 Q4 V4 B
A*OK TO RETURN TO MAIN DISPLAY
```

### 3.5. Zobrazení availability aliancí leteckých společností

informace o jednotlivých aliancích a jejich členech lze najít na **GC\*200/52**, **DCA** a **DCA/XX**, kde XX je kód aliance.

**GC\*200/52**

```
CHAP 200-AIRLINE INFO PAGE 52-PREFERRED AVAILABILITY
-----
CARRIERS LISTED IN CARRIER CODE ALPHABETICAL ORDER

FORMAT EXAMPLE: A20NOVAMSBKK//XX /XX:ALLIANCE CODE

CARRIER ALLIANCE PREFERENCE CODE(S)
AA /OW
AC /*A
AF /*S
```

Kódy jednotlivých aliancí:

**DCA**

GALILEO PREFERRED AVAILABILITY	
CODE	NAME
/*A	STAR ALLIANCE
/OW	ONEWORLD
/KL	ONE TICKET TO THE WORLD
/*Q	QUALIFLYER GROUP
/*S	SKYTEAM

Členové jednotlivých aliancí:

Př. **DCA/\*S**

/\*S - SKYTEAM

AF - AIR FRANCE

AM - AEROMEXICO

DL - DELTA AIR LINES

KE - KOREAN AIRLINES COMPANY

OK - CZECH AIRLINES

AZ - ALITALIA LINEE AEREE IT

Zobrazení availability pro vybranou alianci:

**A10SEPPRGMEX//\*A** – zobrazí pouze lety zadané aliance (STAR ALLIANCE)

TUE 10SEP02 PRAGUE	/MEXICO CITY 10/0000 10/2359	G*GAL
<b>STAR ALLIANCE</b>		
1 PRG FRA 1040 1150	LH3265 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9	32S*B
2 MEX 1340 1830	@MX3498 C4 D4 R4 Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4#	744*C
3 PRG FRA 1040 1150	LH3265 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9	32S*B
4 MEX 1340 1830	LH 498 F9 A9 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9#	747*B
5 PRG MUC 0910 1000	@LH3233 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9	DH4*B
6 FRA 1105 1210	LH 191 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9	AB3*B
7 MEX 1340 1830	@MX3498 C4 D4 R4 Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4#	744*C

Zobrazení availability pro vybranou alianci a dalšího dopravce:

**A10SEPPRGMEX//\*A/OK** – zobrazí lety leteckých společností zadané aliance a dalšího dopravce (STAR ALLIANCE a OK)

```

TUE 10SEP02 PRAGUE /MEXICO CITY 10/0000 10/2359 G*GAL
  STAR ALLIANCE      OK
1 PRG FRA 1040 1150 LH3265 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 32S*B
2   MEX 1340 1830 LH 498 F9 A9 C9 D9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9# 747*B
3 PRG FRA 1040 1150 @OK4534 CA DA YA MA BA TA LA QA VA 32S B
4   MEX 1340 1830 @MX3498 C4 D4 R4 Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4# 744*C
5 PRG CDG 1020 1200 OK 764 CA DA ZA YA MA BA TA LA QA VA#734 B
6   MEX 1330 1820 @OK3124 CA YA MA BA TA LA QA VA 767 B

```

### 3.6. Minimum Connecting Time (MCT)

MCT určuje minimální dobu, kterou bude cestující v transférovém bodě potřebovat.

MCT je stanovováno IATA organizací v koordinaci s dopravci.

Při prodeji míst z availability netřeba MCT kontrolovat, systém kombinuje lety s ohledem na MCT.

Vstup: **DCT**

```

DCT   *** MINIMUM CONNECT TIME DISPLAY REQUEST ***

-----
ORIGIN  ...  *CONNECT/TRANSIT  ...  DESTINATION  ...

                OUTBOUND DATE DDMMYY .....
INBOUND CARRIER  ..          OUTBOUND CARRIER  ..
INBOUND FLIGHT NUMBER  ....  OUTBOUND FLIGHT NUMBER  ....
INBOUND EQUIPMENT  ...        OUTBOUND EQUIPMENT  ...

CONNECTION TYPE  ..  -DD-DI-ID-II-

```

Příklad:

rezervace:

```

1. OK  21 Y 20SEP OSRPRG AK1 0525 0625      FR
2. OK  534 Y 20SEP PRGFRA AK1 0700 0805     FR

```

Let OSR-PRG je domestic, let PRG-FRA je international

## DCT

```
DCT   *** MINIMUM CONNECT TIME DISPLAY REQUEST ***
-----
ORIGIN  ·OSR   *CONNECT/TRANSIT ·PRG  DESTINATION ·FRA
          OUTBOUND DATE DDMMYY ·20SEP02
INBOUND CARRIER   ·OK          OUTBOUND CARRIER   ·OK
INBOUND FLIGHT NUMBER ·21..    OUTBOUND FLIGHT NUMBER ·534.
INBOUND EQUIPMENT   ·...       OUTBOUND EQUIPMENT   ·...

CONNECTION TYPE ·DI   -DD-DI-ID-II-
```

Enter za poslední vyplněnou informací (DI)

Čím více informací je vyplněno, tím přesnější bude odpověď systému.

```
DCT
      MINIMUM CONNECT TIME TABLE PRG
      STANDARD TIMES
DOM TO DOM   :40      DOM TO INTL   :55
INTL TO DOM  :55      INTL TO INTL   :55

      EXCEPTION ITEM COUNTS
DOM/DOM      2 DOM/INTL  20 INTL/DOM  27 INTL/INTL  62

      EXCEPTIONS
DI CC FLT/RANGE T CTY ST CO GEOCD EQP DATES TIME
21 DI OK
      OK                      :45
```

Vysvětlivky k části „EXCEPTIONS“

<b>D/I</b>	kategorie Domestic/International
<b>CC</b>	kód dopravce
<b>FLT/RANGE</b>	číslo letu nebo čísla letů od...do
<b>T</b>	terminál
<b>CTY</b>	město
<b>ST</b>	stát (state)
<b>CO</b>	kód země (country)
<b>GEOCD</b>	kód geografické oblasti (AFRC=Afrika, ASIA=Asie, CARB=Karibik, EURO=Evropa, USM=US)
<b>EQP</b>	Equipment code (N=narrowbody, W=widebody)
<b>DATES</b>	datum
<b>TIME</b>	čas nutný k přestupu

Vždy je důležité zkontrolovat vyjímky (EXCEPTIONS).

Ve výše uvedeném příkladu je minimální čas potřebný k přestupu mezi lety ČSA 45 minut.

Vstup DCT lze upřesnit, např.:

**DCTLHR\*OKBA** - zobrazí MCT pro LHR, přestup mezi dopravci OK a BA.

Další vstupy k Minimum Connect Time lze najít na **H/MCT**.

### **3.7. Flight Frequency**

Informace o přímých spojeních mezi městy a lze zjistit pomocí DC\*.

Vstup **DC\*PRG** zobrazí, odkud se létá do PRG a kam se létá z PRG:

DIRECT CITIES FOR PRG PRAGUE

	STATUTE	PARTICIPANT	
CITY	DIRECTION	MILES/KMS	CARRIERS
ALG	IN / OUT	1080/1738	DC:ALGPRG/·
AMS	IN / OUT	442/711	DC:AMSPRG/·
ATH	IN / OUT	968/1557	DC:ATHPRG/·
BCN	IN / OUT	845/1359	DC:BCNPRG/·
BEG	IN / OUT	469/754	DC:BEGPRG/·
BER	IN / OUT	191/307	DC:BERPRG/·
BEY	IN / OUT	1558/2507	DC:BEYPRG/·
BHX	IN / OUT	711/1144	DC:BHXPRG/·
BLQ	IN / OUT	417/671	DC:BLQPRG/·

**DC\*PRG/O** zobrazí pouze, kam se létá z PRG

**DC\*PRG/I** zobrazí pouze, odkud se létá do PRG

Informaci o tom, kteří dopravci na daném úseku operují je možné zjistit přidáním I (In) nebo O (Out) za předdefinovaný vstup v posledním sloupci.

Příklad:

Dopravci operující z AMS do PRG:

	STATUTE	PARTICIPANT	
CITY	DIRECTION	MILES/KMS	CARRIERS
ALG	IN / OUT	1080/1738	DC:ALGPRG/·
AMS	IN / OUT	442/711	<b>DC:AMSPRG/·I</b>
ATH	IN / OUT	968/1557	DC:ATHPRG/·

PARTICIPANT CARRIERS SCHEDULED INTO PRG FROM AMS

NON-STOP SERVICE

**DL KL NW OK**

DIRECT - STOPPING SERVICE

NONE

RETURN TO DIRECT CITY DISPLAY DC\*PRG·