

## **Kapitola 1: ZÁPIS DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU GALILEO**

Vstup pro zápis do rezervačního systému Galileo je:

**SON/ZAA** (kde AA je zápisový kód - iniciály jména a příjmení uživatele. Zápisový kód je vytvářen helpdeskem).

Odpověď systému:

```
SIGN-ON COMPLETE/ABCDE/AG/09JAN/79YEAA/28298 - GALILEO
(C)1989-2002 GALILEO INTERNATIONAL. ALL RIGHTS RESERVED
LAST SIGN-ON AT 1557 ON 07JAN02 FROM C77094 BRQNT
-----
WELCOME TO THE NEW NH WORLD * INCLUDE SEVERAL FORMER
GOLDEN TULIP HOTELS * 160 HOTELS IN 11 COUNTRIES * BOOK NS
-----
```

Pokud je při zápisu používáno heslo, systém každé tři měsíce automaticky žádá po uživateli změnu hesla. Zobrazí se následující tabulka:

```
STD/ 000835-2. NAME: JOHN SMITH
ADDRESS CODE: XDBKR   TERMINALS IN USE:F1220C/
PASSWORD: ..... CHANGED BY:000001 PSWD BYPASS: N
PASSWORD LAST UPDATED:19AUG1000 SIGN LAST USED:19AUG1000
TRANSACTION ACCEPTED-CHG PASSWORD - GALILEO
```

Tabulátorem je třeba dostat se za PASSWORD, napsat nové heslo (6-10 znaků) a odentrovat.

Je-li systémem požadováno ještě ověření, stačí znovu vyplnit to samé heslo a odentrovat.

Postup při změně hesla lze najít na: **GC\*605/15**.

**SOF** - vypsání ze systému

Pokud uživatel nepoužije pro vypsání vstup SOF, systém jej automaticky vypíše po 120 minutách, pokud po tuto dobu nebyl použit žádný vstup.

**SB** - přechod ze zápisové zóny A do B (existují zóny A – E)

**SA** - přechod ze zápisové zóny B do A

Informaci o tom, ve které zóně je uživatel zapsán, zjistí vstupem:

## OP/W\*

```
*GALILEO* CPU F  
BRQNT/79YE Z79YEAA AG      A ACTIVE  
BRQNT/79YE Z79YEAA AVAIL B  
BRQNT/79YE Z79YEAA AVAIL C  
BRQNT/79YE Z79YEAA AVAIL D  
BRQNT/79YE Z79YEAA AVAIL E
```

V tomto případě je uživatel AA zapsán v zóně A.

V případě, že se uživatel snaží zapsat do Galilea na terminálu, kde je již zapsaný jiný uživatel, obdrží po vstupu SON odpověď:

```
ERR: TERMINAL IN USE - GALILEO
```

a při zadání jakéhokoliv vstupu (např. FDPRGLON, A20JANLHR, atd)

```
ERR: AGENT OUT - GALILEO
```

V těchto případech nutno použít vstup:

**SAI/ZJN** (kde JN je zápisový kód uživatele, který se zapsal jako první)

Vstupem:

**+J** uživatel zjistí GTID (identifikační číslo) terminálu

```
THE TERMINAL IDENTIFIER IS C44159
```